

インターネット接続マニュアル (Windows 8)

も く じ

- | | | |
|------------------------------|-------|---|
| ・ Windows 8の基本操作ガイド | ----- | 1 |
| ・ Windows 8による設定方法(ネットワーク設定) | ----- | 2 |
| ・ Windows 8による設定方法(ブラウザの設定) | ----- | 3 |
| ・ Windows 8による設定方法(設定の確認) | ----- | 4 |

※このマニュアルはOSの設定方法抜粋となりますので、
その他の情報は、最新のサービスマニュアルでご確認ください。


Windows 8 の基本操作ガイド

Windows8は、基本的にタッチによる操作を前提に作られており、見た目も操作方法も今までのWindowsとは異なり、スタートメニューやドロップダウンメニュー、ツールバー、リボンはありません。代わりに、マウス操作によりメニューやアプリバー、チャームと呼ばれるメニューの操作を行う事になりますので、その操作方法を簡単にご案内いたします。


スタート画面では、プレインストールしてある専用アプリが左側に表示され、右には、インストールしたアプリ等が表示されます。



①左下隅へのマウスのポイント
 デスクトップ(メニュー)アイコンが表示されますので、アイコンを左クリックすると交互に画面が切り替わります。(または、「Windows」キーを押す事でも切り替わります。)




また、アイコンを右クリックする(または「Windows」+「X」キーを押す)と、下図、コントロールパネル等のドロップダウンメニューが表示されます。



②右上隅から下/右下隅から上へのマウスのポイント
 チャームと呼ばれるメニューが表示され、パソコンの設定、シャットダウン、共有、検索等を行う事ができます。(または、「Windows」+「C」キーを押すと表示されます。)
 検索: アプリ等の検索を行います
 共有: SNSやクラウドのストレージサービスとの共有設定
 スタート: スタート画面に戻ります
 デバイス: パソコンに接続されているデバイスの利用
 設定: シャットダウン・通知・ネットワーク・詳細設定 (専用アプリ起動中は、アプリの設定も行います)

③左上隅へのマウスのポイント
 専用アプリを起動した際に、アイコンが表示されますので、アイコンを左クリックすると、次々と画面が切り替わります。

④スタート画面での右クリック
 右下に「すべてのアプリ」アイコンが表示され、クリックするとすべてのアプリ画面が表示されます。(または「Windows」+「Q」キーを押すとアプリ一覧と検索画面が表示されます。)




Windows 8 による設定方法(ネットワーク設定)

① Windows8を初めて利用するパソコンでは、LANケーブルをつなぎ利用開始すると、インターネットが利用できる環境の場合、自動でパソコンのインターネット設定が行われます。インターネットに接続できない、他社のインターネット設定がされている場合は、次項から設定と確認を行います。


Windows8は、基本的にタッチによる操作を前提に作られており、見た目も操作方法も今までのWindowsとは異なります。そのため、まず前頁「Windows8の基本操作ガイド」でご案内させていただいている、基本的操作方法をご確認いただく事をお勧めいたします。




② 画面左下隅へマウスをポイントし、デスクトップアイコンを表示後、右クリックメニューから「コントロールパネル」をクリックします。




③ 「コントロールパネル」が表示されますので、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
※アイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。



④ ネットワークと共有センターの画面が表示されますので、「アダプターの設定の変更」をクリックします。




⑤ 「ネットワーク接続」画面が表示されます。イーサネットを反転させ、右クリックから「プロパティ(P)」をクリックします。




Windows 8 による設定方法(ネットワーク設定)

- ⑥「インターネット プロトкол バージョン 4 (TCP/IPv4)」をクリックで反転させた後、「プロパティ(R)」をクリックします。




- ⑦「全般」タブで、「IPアドレスを自動的に取得する(O)」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」が選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。



「閉じる」で全てを閉じて、ネットワークの設定は終了です。

Windows 8 による設定方法(ブラウザの設定)


- ①5ページ①～②より、コントロールパネルを開き、「ネットワークとインターネット」をクリックします。



- ②ネットワークとインターネットが開きましたら、「インターネットオプション」をクリックします。




- ③「全般」タブを選択し、「ホームページ」には、一番最初に開きたいホームページのURLを入力します。(例)http://www.yahoo.co.jp/




Windows 8 による設定方法(ブラウザの設定)

- ④ 「接続」タブを選択し、「ダイヤルしない(C)」を
チェックし、「LANの設定(L)」をクリックします。




- ⑤ 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」では、
すべてのチェックを外し、「OK」をクリックします。
「インターネットのプロパティ」の画面に戻りましたら、
「OK」をクリックし、設定は終了です。



Windows 8 による設定方法(設定の確認)


- ① 画面左下隅へマウスをポイントし、デスクトップ
アイコンを表示後、右クリックメニューから
「コマンドプロンプト」をクリックします。



こちらの数値が「192.168.*.*」に
なっているかをご確認ください。
表示が異なる場合は再度設定、設置をご確認ください。



*には、自動的に
割り振られた数値が
表示されます。



- ② 左上の画面が表示されましたら、
「ipconfig」と入力し、キーボードの
「Enter」キーを押します。